Interfaz de línea de comandos para Linux

TABLA DE CONTENIDO

Instalación

Cliente AnyDesk

- Comandos del cliente
- Parámetros de comando del cliente

Iniciar sesiones vía línea de comandos

- Comandos de conexión
- Parámetros de sesión opcionales

La Interfaz de Línea de Comandos (CLI) de AnyDesk para Linux permite a los administradores y usuarios avanzados automatizar la instalación, configuración, gestión de clientes y conexiones remotas. Este artículo describe los comandos CLI disponibles, incluyendo procedimientos de instalación, interacción con el cliente y control de sesión. Estos comandos se pueden ingresar directamente en la terminal o integrarse en scripts para despliegues y configuraciones automatizadas.

Instalación

AnyDesk para Linux se puede instalar o actualizar usando la terminal con soporte para repositorios `.deb` y `.rpm`. Las instrucciones de configuración del repositorio están disponibles aquí:

- DEB
- RPM

Cliente AnyDesk

Comandos del cliente

Estos comandos se pueden usar para interactuar con el cliente AnyDesk a través de la terminal o scripts.

Los siguientes comandos se pueden usar para interactuar con el cliente AnyDesk vía terminal. Estos comandos a menudo se incorporan en scripts para agilizar la configuración del cliente.

Comando	**Descripción**
anydesk <parámetro>	Ejecuta el parámetro especificado. Vea Parámetros de comando del cliente.
**echo <contraseña>	anydesk –set-password**
**echo <clave_de_licencia>	anydesk –register-license**

Parámetros de comando del cliente

La tabla a continuación lista los parámetros disponibles para gestionar y consultar el cliente AnyDesk:

Parámetro	**Descripción**
–get-alias	Muestra el Alias de AnyDesk.
–get-id	Muestra el ID de AnyDesk.
–get-status	Muestra el estado en línea del cliente.
–version	Muestra la versión instalada de AnyDesk.
–settings	Abre la página de configuración predeterminada (local).
–admin-settings	Abre la página de configuración global (nivel de administrador) (requiere `root`).
–admin-settings: <parámetro_viable>	Abre la sección especificada de la configuración global (requiere `root`). Soportado: `capture`, `security`, `connection`, `recording`

Iniciar sesiones vía línea de comandos

Puede iniciar una sesión a un cliente remoto directamente desde la línea de comandos.

Comandos de conexión

Estos comandos pueden incluir parámetros opcionales para la personalización de la sesión.

Conectar a un cliente

```
anydesk <ID/Alias> <parámetros adicionales>
```

Texto plano

Copiar

Inicia una sesión remota al ID o Alias de AnyDesk especificado.

- `<ID_o_Alias>` - la dirección AnyDesk del cliente remoto.
- `<parámetros_adicionales>` - parámetros opcionales para personalizar la sesión. Para parámetros adicionales, vea Parámetros de sesión opcionales.

Conectar usando una contraseña

```
echo <contraseña> | anydesk <ID/Alias> --with-password
```

Texto plano

Copiar

Inicia una sesión al cliente especificado y envía la contraseña dada para Acceso Desatendido.

Parámetros de sesión opcionales

Puede añadir los siguientes parámetros a los comandos de sesión para modificar cómo inicia la sesión:

Comando	**Descripción**
–file-transfer	Inicia una sesión de Transferencia de Archivos.
–fullscreen	Inicia una sesión en modo pantalla completa.

Una herramienta que permite a los administradores y usuarios avanzados automatizar tareas de instalación, configuración y gestión de clientes usando comandos de línea de comandos.

Una característica que permite conexiones a un dispositivo remoto sin requerir aprobación manual en el otro extremo, permitiendo el acceso usando solo una contraseña.