Opciones avanzadas del cliente personalizado

TABLA DE CONTENIDO

Funciones del cliente
Configuración del cliente
Ajustes de la interfaz de usuario
Ajustes de seguridad
- Perfiles de Permisos (AnyDesk 7+)
- Ajustes de Acceso Desatendido (AnyDesk 7 y anteriores)
- Ajustes de Acceso Interactivo / Ventana de Aceptación (AnyDesk 7 y anteriores)
- Ajustes de Discovery (Descubrimiento)
- Ajustes de desconexión automática

Ajustes de privacidad
Ajustes de pantalla
Ajustes de audio
Ajustes de conexión
- Ajustes del Proxy HTTP

Ajustes de transferencia de archivos
Ajustes de grabación
- Ajustes de grabación automática
- Otros ajustes

Ajustes de VPN
Ajustes de Wake-on-LAN
Posiciones y tamaño de la ventana (AnyDesk 7 y anteriores)
Ajustes del descargo de responsabilidad
Ajustes de diseño (AnyDesk 6 y anteriores)
Libreta de direcciones
Códigos de idioma

Además de las opciones de personalización habituales, AnyDesk ofrece opciones **Avanzadas** para ayudar a los usuarios a ajustar sus clientes AnyDesk según sus especificaciones exactas.

Puede anular una configuración (lo que significa que no hay forma de volver a cambiarla dentro de AnyDesk) o cambiar la configuración predeterminada que utiliza AnyDesk. Para las funciones relacionadas con la seguridad, recomendamos utilizar “Anular configuración” para que no se puedan cambiar desde la interfaz de usuario del cliente personalizado.

> 💡 **NOTA**
>
> Las posibilidades de valor en **negrita** indican la configuración predeterminada.

Funciones del cliente

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Usar versión específica	`_module=anydesk-<version>` Texto plano Copiar	**Ejemplo:** `_module=anydesk-9.0.7` Texto plano Copiar
Registrar Alias automáticamente	`ad.features.register_alias=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Registro automático de Alias en espacio de nombres personalizado ⚠️ Para los instaladores MSI personalizados de Windows, **no** habilite esto en el configurador del cliente (Hostname as Alias en my.anydesk II). Esto es aplicable **solo** para la solución Cloud; **no** es necesario para los clientes On-Premises.	`ad.anynet.register.add_to_namespace=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Solicitar elevación al inicio (UAC)	`ad.features.auto_uac=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Permitir la instalación	`ad.features.install=true` Texto plano Copiar	false, **true**
Evitar que los usuarios eliminen la licencia	`ad.license.permissions=0` Texto plano Copiar	0: Sin permiso **1: Tiene permiso**
Desactivar la función de grabación de pantalla (AnyDesk 9.0.0+)	`ad.features.screen_recording=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Habilitar la función AnyDesk Assist (solo Ultimate-Cloud, AnyDesk 9.0.0+)	`ad.session_queue.init=1` Texto plano Copiar	**0: Desactivar** 1: Habilitar
Habilitar la función Request Support (solo Ultimate-Cloud, AnyDesk 9.0.0+)	`ad.session_queue.help_button=1` Texto plano Copiar	**0: Desactivar** 1: Habilitar
Desactivar la función de Chat (AnyDesk 9.0.7+ para Windows)	`ad.features.session.chat=false` Texto plano Copiar	false, **true**

Configuración del cliente

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar todos los ajustes	`ad.ui.cfg_enabled=false` Texto plano Copiar	false, **true**

Ajustes de la interfaz de usuario

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar ajustes de la interfaz de usuario	`ad.ui.cfg_enable_interface=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Establecer idioma predeterminado	`ad.ui.lang=<language>` Texto plano Copiar	Consulte los Códigos de idioma.
Desactivar la selección automática de idioma	`ad.ui.lang.auto=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar la opción de correo electrónico de invitación	`ad.ui.show_invite=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar el envío de invitaciones directas	`ad.features.session_invitation.send=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar la recepción de invitaciones directas	`ad.features.session_invitation.receive=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Mostrar el ID de AnyDesk en lugar del Alias ***(AnyDesk 6 o anterior)***	`ad.ui.alias_or_id=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Ocultar el ID y el Alias de AnyDesk	`ad.ui.hide_ad_id=1` Texto plano Copiar	**0: Desactivar** 1: Habilitar
Ocultar la barra de tareas local cuando la ventana de AnyDesk está maximizada	`ad.ui.maximize_type=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Desactivar el aviso de comentarios al cerrar la sesión	`ad.ui.comment_session=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Iniciar AnyDesk en vista avanzada ***(AnyDesk 4 o anterior)***	`ad.roster.adv_view=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Eliminar el recuadro "What's New" (Novedades)	`ad.ui.show_tile.whats_new=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Eliminar el recuadro "AnyDesk Status" (Estado de AnyDesk)	`ad.ui.show_tile.anydesk_status=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Eliminar el recuadro "Installation" (Instalación)	`ad.ui.show_tile.install_anydesk=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Eliminar el recuadro "Set password for unattended access" ***(Versiones anteriores a AnyDesk 7)***	`ad.ui.show_tile.password=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Eliminar el recuadro de la función Discovery (Descubrimiento)	`ad.discovery.show_tile=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Eliminar el recuadro de consentimiento de telemetría	`ad.ui.show_tile.telemetry=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Desactivar Sesiones Recientes	`ad.features.recent_out=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Desactivar Favoritos	`ad.features.favorites=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Eliminar el botón "Retry Connection" (Reintentar conexión)	`ad.ui.show_retry_button=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Ocultar el botón del menú circular en caso de inactividad ***(solo Android)***	`ad.ui.auto_hide_nubsi=true` Texto plano Copiar	false, **true**

Ocultar el diálogo de instalación de complementos *(solo Android)*	`ad.ui.enable.dialog.plugin.install=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Ocultar el diálogo de actualización de complementos *(solo Android)*	`ad.ui.enable.dialog.plugin.update=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Ocultar el diálogo de activación de complementos *(solo Android)*	`ad.ui.enable.dialog.plugin.activation=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Ocultar el diálogo de optimización de batería *(solo Android)*	`ad.ui.enable.dialog.battery_optimization=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Ocultar el diálogo de permiso de superposición *(solo Android)*	`ad.ui.enable.dialog.overlay_permission=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Ocultar el diálogo de advertencia de estafa *(solo Android)*	`ad.ui.enable.dialog.local_scam_warning=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Desactivar el inicio automático del tutorial *(solo Android)*	`ad.ui.enable.tutorial_autostart=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Ocultar el diálogo de política de privacidad *(solo Android)*	`ad.ui.enable.dialog.privacy_policy=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**
Ocultar el diálogo de recordatorio de configuración *(solo Android)*	`ad.ui.enable.dialog.setup_prompt=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar **1: Habilitar**

Ajustes de seguridad

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar ajustes de Seguridad	`ad.ui.cfg_enable_security=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar ajustes de Acceso	`ad.ui.cfg_enable_access=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar ajustes de Perfiles de Permisos	`ad.ui.cfg_enable_permission_profiles=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar el acceso interactivo ⚠️ ***Por defecto, si AnyDesk está instalado, la Ventana de Aceptación siempre aparece. Si no está instalado, aparece solo si hay una ventana de AnyDesk abierta.***	`ad.security.interactive_access=2` Texto plano Copiar	2: desactivar, **1: habilitar cuando AnyDesk está abierto**, **0: siempre habilitado**
Habilitar Lista de Control de Acceso	`ad.security.acl_enabled=true` Texto plano Copiar	false, **true**
Definir entradas de la Lista de Control de Acceso Especifica qué IDs o Alias de AnyDesk están permitidos cuando la ACL está habilitada.	`ad.security.acl_list=<ID>:true; <Alias>:true;` Texto plano Copiar	`123456789:true; miordenador@ad:true;`
Desactivar el acceso desatendido	`ad.features.unattended=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Prohibir a otros guardar la información de inicio de sesión de este ordenador	`ad.security.allow_logon_token=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar la Autenticación de Dos Factores	`ad.features.two_factor_auth=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar las sesiones del Administrador de Archivos	`ad.features.file_manager=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Mostrar lista de usuarios conectados (solo Windows Server)	`ad.security.connect.send_user_list=1` Texto plano Copiar	0: Desactivar, **1: Habilitar**
Desactivar la sincronización del portapapeles, incluso con permiso del endpoint remoto.	`ad.security.frontend_clipboard=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar, **1: Habilitar**
Desactivar la sincronización de archivos del portapapeles, incluso con permiso del endpoint remoto.	`ad.security.frontend_clipboard_files=0` Texto plano Copiar	0: Desactivar, **1: Habilitar**
Desactivar el bloqueo de cuenta al finalizar la sesión, incluso con permiso del endpoint remoto.	`ad.security.sess.lock_remote_account=0` Texto plano Copiar	**0: Desactivar,** 1: Habilitar
Finalizar las sesiones entrantes existentes al recibir una solicitud de sesión (solo Android)	`ad.security.kickout=1` Texto plano Copiar	0: Desactivar, **1: Habilitar**
Proteger los ajustes con las credenciales del dispositivo o biométricas (solo Android)	`ad.security.settings_protection=2` Texto plano Copiar	0: Desactivar, **2: Habilitar**

Perfiles de Permisos (AnyDesk 7+)

> 💡 **NOTA**
>
> Utilice el **Generador de pares clave-valor de perfiles de permisos** para crear pares clave-valor para su configuración personalizada.

> 🚨 **IMPORTANTE**
>
> Los perfiles de permisos (introducidos en AnyDesk 7) ofrecen más flexibilidad que los antiguos pares clave-valor de `ad.security`.
>
> Puede crear hasta 10 perfiles personalizados. Cada perfil puede tener sus propios permisos y ajustes de acceso desatendido. Los permisos se dividen entre:
>
> - La **Ventana de Aceptación**
> - **Configuración > Acceso**
>
> **Ejemplo**
>
> Para desactivar la transmisión de audio de forma predeterminada cuando se utiliza el `perfil1`:
>
> `ad.security.permission_profiles.profile1.permissions.audio=0`
>
> Texto plano
>
> Copiar
>
> Para evitar que el usuario remoto cambie esto en la Ventana de Aceptación:
>
> `ad.security.permission_profiles.profile1.changeable_in_accept_window.audio=0`
>
> Texto plano
>
> Copiar

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Identificadores de perfil	`<profile_id>` Texto plano Copiar	`Predeterminado: _default _full_access _screen_sha _unattended_access Personalizado: profile1 a prof` Texto plano Copiar
Lista de permisos	`<permission>` Texto plano Copiar	`audio input clipboard clipboard_files block_input restart file_manager lock_desk sysinfo whiteboard tcp_tunnel vpn user_pointer privacy_feature record_session logoff_session` Texto plano Copiar
Habilitar memoria de perfil de sesión	`ad.security.permission_profiles.enable_previous_session=1` Texto plano Copiar	0: No, **1: Sí**
Definir nombre de perfil	`ad.security.permission_profiles.define.<profile_id>=<name>` Texto plano Copiar	**Ejemplo:** `ad.security.permission_profiles.define.profile1=r` Texto plano Copiar
Desactivar permiso en Configuración	`ad.security.permission_profiles.<profile_id>.permissions.<permission>=0` Texto plano Copiar	0: Desactivado, 1: Habilitado
Desactivar el cambio de permiso a través de la Ventana de Aceptación	`ad.security.permission_profiles.<profile_id>.changeable_in_accept_window.<permission>=0` Texto plano Copiar	0: No se puede cambiar, **1: Se puede cambiar**
Permitir el cambio de perfil	`ad.security.permission_profiles.<profile_id>.can_switch_profile=1` Texto plano Copiar	0: No, **1: Sí**
Mostrar perfil en la Ventana de Aceptación	`ad.security.permission_profiles.<profile_id>.show_in_accept_window=1` Texto plano Copiar	0: No, **1: Sí**
Establecer contraseña de acceso desatendido	`ad.security.permission_profiles.<profile_id>.pwd=<hash>` Texto plano Copiar `ad.security.permission_profiles.<profile_id>.salt=<salt>` Texto plano Copiar	Deje “pwd” vacío para desactivarlo. El hash y el salt se pu generar con el Generador de contraseñas en my.anydesk Builds > Utilities.
Eliminar perfil del cliente personalizado	`ad.security.permission_profiles.<profile_id>.removed=1` Texto plano Copiar	0: No, **1: Sí**
Permitir la creación manual de perfiles	`ad.security.permission_profiles.can_create=1` Texto plano Copiar	0: No, **1: Sí**
Permisos globales (Configuración) Se aplica a todos los perfiles.	`ad.security.permission_profiles.permissions.<permission>=1` Texto plano Copiar	0: Desactivado, 1: Habilitado
Permisos globales (Ventana de Aceptación) Se	`ad.security.permission_profiles.changeable_in_accept_window.<permission>=1` Texto plano Copiar	0: No se puede cambiar, 1: Se puede cambiar

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
aplica a todos los perfiles.		
Cambio de perfil global Se aplica a todos los perfiles.	`ad.security.permission_profiles.can_switch_profile=1` Texto plano Copiar	0: No, 1: Sí
Visibilidad de perfil global en Ventana de Aceptación Se aplica a todos los perfiles.	`ad.security.permission_profiles.show_in_accept_window=1` Texto plano Copiar	0: No, 1: Sí

Ajustes de Acceso Desatendido (AnyDesk 7 y anteriores)

> 🚨 **IMPORTANTE**
>
> En AnyDesk 7 y versiones posteriores, los pares clave-valor que se enumeran aquí se aplican al perfil de **Acceso Desatendido solo si** se ha configurado explícitamente en el cliente personalizado. Estos ajustes controlan qué permisos están disponibles durante las sesiones de acceso desatendido.
>
> Solo surten efecto si se establece la siguiente clave:
>
> `ad.security.enable_uaccess_permissions=true`
>
> Texto plano
>
> Copiar
>
> Además, asegúrese de que estén definidos los permisos personalizados para el acceso desatendido.

Habilitar permisos específicos de acceso desatendido

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar permisos estándar para el acceso desatendido (AnyDesk 6 para Windows y anteriores)	`ad.security.enable_uaccess_permissions=false` Texto plano Copiar	false, **true**

Controles de permisos para el acceso desatendido

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Permitir escuchar el audio del ordenador	`ad.security.uaccess.hear_audio=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir el control del teclado y del ratón	`ad.security.uaccess.control_input=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir el acceso al contenido del portapapeles	`ad.security.uaccess.sync_clipbrd=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir transferencias de archivos mediante el portapapeles	`ad.security.uaccess.clipboard.files=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir bloquear el teclado y el ratón	`ad.security.uaccess.block_input=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir el reinicio del sistema	`ad.security.uaccess.restart=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir el uso del administrador de archivos	`ad.security.uaccess.file_manager=true` Texto plano Copiar	false, true
Bloquear el escritorio al finalizar la sesión	`ad.security.uaccess.lock_account=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir la solicitud de información del sistema	`ad.security.uaccess.sysinfo=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir la impresión remota	`ad.security.uaccess.print=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir anotaciones en pantalla (pizarra)	`ad.security.uaccess.whiteboard=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir la creación de túneles TCP	`ad.security.uaccess.tcp_tunnel=true` Texto plano Copiar	false, true
Habilitar el modo de privacidad	`ad.security.uaccess.privacy_feature=true` Texto plano Copiar	false, true
Mostrar un puntero de color durante el bloqueo de entrada	`ad.security.uaccess.user_pointer=true` Texto plano Copiar	false, true

Ajustes de Acceso Interactivo / Ventana de Aceptación (AnyDesk 7 y anteriores)

Estos pares clave-valor controlan los permisos durante las sesiones interactivas para versiones anteriores a AnyDesk 7. Utilícelos para restringir lo que los usuarios remotos pueden hacer durante una sesión iniciada a través de la Ventana de Aceptación.

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Permitir escuchar el audio del ordenador	`ad.security.hear_audio=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir el control del teclado y del ratón	`ad.security.control_input=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir el acceso al contenido del portapapeles	`ad.security.sync_clipbrd=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir transferencias de archivos mediante el portapapeles	`ad.security.clipboard.files=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir bloquear el teclado y el ratón	`ad.security.block_input=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir el reinicio del sistema	`ad.security.restart=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir el uso del administrador de archivos	`ad.security.file_manager=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir la solicitud de información del sistema	`ad.security.sysinfo=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir la impresión remota	`ad.security.print=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir anotaciones en pantalla (pizarra)	`ad.security.whiteboard=true` Texto plano Copiar	false, true
Permitir la creación de túneles TCP	`ad.security.tcp_tunnel=true` Texto plano Copiar	false, true
Habilitar el modo de privacidad	`ad.security.privacy_feature=true` Texto plano Copiar	false, true
Mostrar puntero de color durante el bloqueo de entrada	`ad.security.user_pointer=true` Texto plano Copiar	false, true

Ajustes de Discovery (Descubrimiento)

Estos pares clave-valor controlan el comportamiento de la función Discovery en AnyDesk, incluyendo la visibilidad de la red, la comunicación multicast y los ajustes de participación.

Opciones de configuración

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar la función Discovery por completo	`ad.features.discovery=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar el escaneo de la red local en busca de otros clientes	`ad.discovery.default_behavior=0` Texto plano Copiar `ad.discovery.enabled=false` Texto plano Copiar	0: Desactivado 1: **Habilitado** false, **true**
Excluir este dispositivo para que no sea detectable	`ad.discovery.hidden=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Establecer la dirección IP utilizada para la comunicación multicast	`ad.discovery.multicast_ip=<ip>` Texto plano Copiar	p. ej. **239.255.102.18**
Establecer el puerto utilizado para la comunicación multicast	`ad.discovery.multicast_port=<port>` Texto plano Copiar	p. ej. **50001**
Definir el número de puertos UDP a utilizar, empezando por ad.discovery.multicast_port	`ad.discovery.port_range=<number>` Texto plano Copiar	p. ej. 1, 2, 3

Ajustes de desconexión automática

Estos pares clave-valor controlan el comportamiento de desconexión automática para las sesiones remotas inactivas en AnyDesk.

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Habilitar la desconexión automática	`ad.security.auto_disconnect.mode=1` Texto plano Copiar	**0: Desactivado** 1: Habilitado
Establecer la duración del tiempo de espera antes de la desconexión automática (en segundos)	`ad.security.auto_disconnect.timeout=<number>` Texto plano Copiar	Mínimo: 60

Ajustes de privacidad

Estos pares clave-valor controlan las funciones de visualización y privacidad en AnyDesk, incluyendo la identidad visible, las vistas previas del fondo, los registros de chat y el encuadre de la pantalla.

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar los ajustes de privacidad	`ad.ui.cfg_enable_privacy=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Establecer un nombre de usuario personalizado	`ad.privacy.name.show=1` Texto plano Copiar	**1: Nombre de usuario de la cuenta** 2: Nombre de usuario personalizado
Introducir el nombre de usuario personalizado (cuando se utiliza el tipo personalizado)	`ad.privacy.name=<string>` Texto plano Copiar	Ejemplo: usuario1
Ocultar la imagen de usuario mostrada	`ad.privacy.image.show=0` Texto plano Copiar	0: Ocultar imagen **1: Mostrar imagen de la cuenta**
Ocultar el fondo en la vista previa del escritorio	`ad.privacy.bkgnd.show=3` Texto plano Copiar	0: Captura de pantalla **1: Fondo de pantalla** 3: Desactivado
Elegir una ruta de captura de pantalla personalizada	`ad.privacy.scrshot.path_cfg=2` Texto plano Copiar	**1: Predeterminado** 2: Personalizado
Establecer una ruta de captura de pantalla personalizada	`ad.privacy.scrshot.path=<path>` Texto plano Copiar	Solo rutas absolutas. Ejemplo: C:\Usuarios<nombre_usuario>...
Establecer la ubicación de almacenamiento del registro de chat	`ad.privacy.chat.path_cfg=2` Texto plano Copiar	0: Desactivado **1: Ruta predeterminada** 2: Ruta personalizada
Establecer una ruta de registro de chat personalizada	`ad.privacy.chat.path=<path>` Texto plano Copiar	Ejemplo: C:\Usuarios<nombre_usuario>...
Habilitar el color de fondo de pantalla alternativo (ASB) ***Ya no está disponible con AnyDesk 9 y versiones más recientes***	`ad.privacy.wallpaper.mode=1` Texto plano Copiar	**0: Desactivado** 1: Color
Establecer el color del ASB ***Ya no está disponible con AnyDesk 9 y versiones más recientes***	`ad.privacy.wallpaper.color=<RGB_HEX>` Texto plano Copiar	**Predeterminado: #000000FF**
Habilitar la superposición del marco de pantalla	`ad.privacy.screen_frame.mode=1` Texto plano Copiar	**0: Desactivado** 1: Habilitado
Establecer el ancho del marco de pantalla (píxeles)	`ad.privacy.screen_frame.width=<number>` Texto plano Copiar	Rango: 5–20 **Predeterminado: 10**
Establecer la opacidad del marco de pantalla (alfa)	`ad.privacy.screen_frame.opacity=<number>` Texto plano Copiar	Rango: 51–255 **Predeterminado: 128**
Establecer el color del marco de pantalla (RGBA hex)	`ad.privacy.screen_frame.color=<RGBA_HEX>` Texto plano Copiar	**Predeterminado: #FF0000FF**

Ajustes de pantalla

Estos pares clave-valor controlan cómo se renderizan los elementos visuales en AnyDesk, incluyendo la calidad de vídeo, la visibilidad del cursor, el modo de pantalla, los métodos de renderizado y el comportamiento de la sesión.

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar los ajustes de pantalla	`ad.ui.cfg_enable_video=false` Texto plano Copiar	false, true
Establecer la preferencia de calidad de visualización	`ad.image.quality_preset=<value>` Texto plano Copiar	0: Mejor calidad 1: Equilibrado 2: Optimizar tiempo de respuesta
Elegir el comportamiento del cursor remoto	`ad.image.show_remote_cursor_option=<value>` Texto plano Copiar	0: Ocultar cursor 1: Mostrar cursor siempre 2: Mostrar cursor solo al moverlo
Mostrar la superposición de ayuda para mover/redimensionar	`ad.image.move_size_hlp=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Evitar la transmisión de teclas de acceso rápido al dispositivo remoto	`ad.image.suppress_keys=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Elegir el escalado del modo de visualización	`ad.image.viewmode=<value>` Texto plano Copiar	0: Tamaño original **1: Contraer** 2: Expandir
Siat las nuevas sesiones en pantalla completa	`ad.image.insta_fullscreen=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Habilitar el desplazamiento por el borde en el modo de visualización original	`ad.image.edge_scroll=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Seleccionar el comportamiento del modo de pantalla completa	`ad.image.fullscreen_mode=<value>` Texto plano Copiar	**0: Exclusivo** 1: Ventana
Elegir el método de renderizado	`ad.image.rendermode=<value>` Texto plano Copiar	0: Desactivado 1: DirectDraw **2: Direct3D** 3: OpenGL
Desactivar el guardado de los ajustes de pantalla entre sesiones	`ad.session.remember_settings=false` Texto plano Copiar	false, **true**

Ajustes de audio

Utilice los siguientes pares clave-valor para configurar el comportamiento del audio para las sesiones de AnyDesk, incluyendo los modos de transmisión y reproducción.

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar los ajustes de audio	`ad.ui.cfg_enable_audio=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Establecer el modo de transmisión de audio	`ad.audio.transmit_mode=<value>` Texto plano Copiar	0: Desactivado **1: Estándar** 2: Transmitir salida de audio 3: Especificar manualmente
Establecer el modo de reproducción de audio	`ad.audio.playback_mode=<value>` Texto plano Copiar	0: Desactivado **1**: **Estándar** 3: Especificar manualmente
Habilitar la reproducción de audio exclusiva	`ad.audio.exclusive=true` Texto plano Copiar	**false**, true

Ajustes de conexión

Utilice los siguientes pares clave-valor para configurar los parámetros de conexión de red, incluyendo el comportamiento de la conexión directa, los límites de sesión y los ajustes de proxy.

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar los ajustes de conexión	`ad.ui.cfg_enable_connection=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar las conexiones directas	`ad.anynet.direct=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Establecer el puerto de escucha	`ad.anynet.listen_port=<port>` Texto plano Copiar	**Predeterminado: 7070**
Limitar las sesiones entrantes	`ad.session.limit_incoming=<number>` Texto plano Copiar	Ejemplo: 1, 2, 3, …
Limitar las sesiones salientes	`ad.session.limit_outgoing=<number>` Texto plano Copiar	Ejemplo: 1, 2, 3, …

Ajustes del Proxy HTTP

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Forzar el uso de proxy	`ad.anynet.proxy.mandatory=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Establecer el modo proxy	`ad.anynet.proxy.mode=<mode>` Texto plano Copiar	0: No usar nunca un proxy 1**: Detección automática** 2**:** Usar un proxy específico
Establecer el tipo de proxy	`ad.anynet.proxy.type=<type>` Texto plano Copiar	**0: HTTP** 1**:** SOCKS
Solicitar autenticación de proxy	`ad.anynet.proxy.auth=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Detectar automáticamente la autenticación de proxy	`ad.anynet.proxy.auto_auth=true` Texto plano Copiar	false, **true**

Autenticación NTLM

Función	Par clave-valor
Configurar la autenticación NTLM	`ad.anynet.proxy.mandatory=true ad.anynet.proxy.auth=false ad.anynet.proxy.auto_auth=true` Texto plano Copiar

Ajustes de transferencia de archivos

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar los ajustes de transferencia de archivos	`ad.ui.cfg_enable_filetransfer=false` Texto plano Copiar	false, **true**

Ajustes de grabación

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar la función de grabación de sesiones	`ad.features.sess_record=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar el acceso a los ajustes de grabación de sesiones	`ad.ui.cfg_enable_recording=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar la reproducción de sesiones	`ad.features.sess_playback=false` Texto plano Copiar	false, **true**

Ajustes de grabación automática

Descripción	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Iniciar la grabación para todas las sesiones (no Windows y Windows < 6.1.0)	`ad.recording.auto_start=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Iniciar la grabación cuando comienza una sesión entrante y el usuario ha cerrado sesión (Windows ≥ 6.1.0)	`ad.recording.auto_start.incoming.admin=1` Texto plano Copiar	**0: Desactivado**, 1: Habilitado
Iniciar la grabación cuando comienza una sesión entrante y el usuario ha iniciado sesión (Windows ≥ 6.1.0)	`ad.recording.auto_start.incoming=1` Texto plano Copiar	**0: Desactivado**, 1: Habilitado
Iniciar la grabación para sesiones salientes (Windows ≥ 6.1.0)	`ad.recording.auto_start.outgoing=1` Texto plano Copiar	**0: Desactivado**, 1: Habilitado

Otros ajustes

Descripción	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Evitar que los usuarios remotos graben la sesión	`ad.security.record_session=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Establecer la configuración de la ruta de grabación de la sesión	`ad.recording.path_cfg=2` Texto plano Copiar	**1: Ruta predeterminada**, 2: Ruta personalizada
Especificar una ruta de grabación personalizada	`ad.recording.path=<path>` Texto plano Copiar	p. ej., C:\Grabaciones

Ajustes de VPN

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar la función de VPN	`ad.features.vpn=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar el acceso a los ajustes de VPN	`ad.ui.cfg_enable_vpn=false` Texto plano Copiar	false, **true**

Ajustes de Wake-on-LAN

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Desactivar la función Wake-on-LAN	`ad.features.wol=false` Texto plano Copiar	false, **true**
Desactivar el acceso a los ajustes de Wake-on-LAN	`ad.ui.cfg_enable_wol=false` Texto plano Copiar	false, **true**

Posiciones y tamaño de la ventana (AnyDesk 7 y anteriores)

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Iniciar AnyDesk en una ventana maximizada	`ad.ui.main_win.max=true` Texto plano Copiar	**false**, true
Establecer la posición horizontal del borde izquierdo de la ventana	`ad.ui.main_win.x=<pixels>` Texto plano Copiar	Valor en píxeles, p. ej. 100
Establecer la posición vertical del borde superior de la ventana	`ad.ui.main_win.y=<pixels>` Texto plano Copiar	Valor en píxeles, p. ej. 100
Establecer el ancho de la ventana	`ad.ui.main_win.width=<pixels>` Texto plano Copiar	Mínimo: 900, p. ej. 1000
Establecer la altura de la ventana	`ad.ui.main_win.height=<pixels>` Texto plano Copiar	Mínimo: 720, p. ej. 1000

Ajustes del descargo de responsabilidad

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Establecer el título del descargo de responsabilidad	`ad.ui.disclaimer.title=<text>` Texto plano Copiar	Sustituya con su título personalizado
Establecer el cuerpo del texto del descargo de responsabilidad	`ad.ui.disclaimer.text=<text>` Texto plano Copiar	Sustituya con su mensaje personalizado
Establecer el texto para el botón de aceptar	`ad.ui.disclaimer.accept=<text>` Texto plano Copiar	Sustituya con la etiqueta del botón
Establecer el texto para el botón de cancelar	`ad.ui.disclaimer.cancel=<text>` Texto plano Copiar	Sustituya con la etiqueta del botón
Establecer el color del texto y del título	`ad.ui.disclaimer.text.color=<HTML color code>` Texto plano Copiar	p. ej. #FFFFFF
Establecer el color de fondo	`ad.ui.disclaimer.bg.color=<HTML color code>` Texto plano Copiar	p. ej. #FFFFFF
Mostrar un descargo de responsabilidad de sesión para el acceso interactivo	`ad.session_warning.show=1` Texto plano Copiar	0: No, 1: Sí
Requerir un retraso de 10 segundos antes de que se pueda aceptar el descargo de responsabilidad	`ad.session_warning.timeout_mode=1` Texto plano Copiar	0: No, 1: Sí
Establecer el mensaje del descargo de responsabilidad de la sesión	`ad.session_warning.msg=<text>` Texto plano Copiar	Sustituya con su mensaje personalizado

Ajustes de diseño (AnyDesk 6 y anteriores)

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Cambiar la etiqueta de “Este Escritorio”	`ad.ui.id_group.title=<text>` Texto plano Copiar	`<text>` : Texto de etiqueta personalizado
Sustituir la descripción de “Este Escritorio”	`ad.ui.id_group.text=<text>` Texto plano Copiar	`<text>` : Texto de descripción personalizado
Cambiar la etiqueta de “Escritorio Remoto”	`ad.ui.connect_group.title=<text>` Texto plano Copiar	`<text>` : Texto de etiqueta personalizado
Sustituir la descripción de “Escritorio Remoto”	`ad.ui.connect_group.text=<text>` Texto plano Copiar	`<text>` : Texto de descripción personalizado

Libreta de direcciones

Función	Par clave-valor	Posibilidades de valor
Deshabilitar la libreta de direcciones	`ad.features.address_book=false` Texto plano Copiar	`false` , `true`
Elegir el tipo de vista de la libreta de direcciones	`ad.abook.view_type=0` Texto plano Copiar	`0` : Predeterminado `1` : Lista `2` : Recuadros grandes `4` : Recuadros pequeños
Etiquetar automáticamente las entradas añadidas a través de la opción “Añadir a la libreta de direcciones”	`ad.anynet.register.roster_tags=<text>` Texto plano Copiar	`<text>` : Etiquetas personalizadas que se aplicarán automáticamente

Códigos de idioma

Idioma	Código ISO
Búlgaro	`bg` Texto plano Copiar
Croata	`hr` Texto plano Copiar
Checo	`cz` Texto plano Copiar
Danés	`da` Texto plano Copiar
Neerlandés	`nl` Texto plano Copiar
Inglés	`en` Texto plano Copiar
Estonio	`et` Texto plano Copiar
Finés	`di` Texto plano Copiar
Francés	`fr` Texto plano Copiar
Alemán	`de` Texto plano Copiar
Griego	`el` Texto plano Copiar
Húngaro	`hu` Texto plano Copiar
Italiano	`it` Texto plano Copiar
Japonés	`ja` Texto plano Copiar
Coreano	`ko` Texto plano Copiar
Noruego	`no` Texto plano Copiar
Polaco	`pl` Texto plano Copiar
Portugués	`pt` Texto plano Copiar
Portugués (Brasil)	`pt-br` Texto plano Copiar
Rumano	`ro` Texto plano Copiar
Ruso	`ru` Texto plano Copiar
Chino simplificado	`zh` Texto plano Copiar
Eslovaco	`sk` Texto plano Copiar
Español	`es` Texto plano Copiar
Sueco	`sv` Texto plano Copiar
Chino tradicional	`zh-cl` Texto plano Copiar
Turco	`tr` Texto plano Copiar
Ucraniano	`uk` Texto plano Copiar