Automatización con AnyDesk: Casos de Uso de la Interfaz de Línea de Comandos

TABLA DE CONTENIDO

Implementación Automática

Desinstalación de AnyDesk

Conexión a través de la Interfaz de Línea de Comandos

Modificar accesos directos de AnyDesk

La interfaz de línea de comandos ofrece formas de ayudar a automatizar muchos procesos relacionados con AnyDesk. Aquí, puedes encontrar algunos ejemplos de cómo usarla con AnyDesk.

Implementación Automática

Las funciones de la línea de comandos pueden utilizarse en combinación con herramientas de gestión/despliegue de software para implementar y configurar AnyDesk en un mayor número de dispositivos sin necesidad de intervención manual en cada dispositivo.

Para este caso, recomendamos proporcionar un paquete de instalación MSI personalizado, así como versiones preconfiguradas de Cliente/Servicio de nuestros archivos .exe que pueden distribuirse fácilmente de esta manera.

Estos se pueden personalizar aún más a través del generador de cliente personalizado en my.anydesk.com.

Tipos de Módulo Estándar	Descripción
Predefinido EXE	Versión EXE del cliente estándar de anydesk.com que puede iniciar y recibir conexiones.
Cliente Módulo EXE	Versión EXE de un cliente estándar que solo puede recibir conexiones.
Servicio Módulo EXE	Versión EXE de un cliente estándar que solo puede iniciar conexiones.

Estos pueden ser implementados automáticamente a través de un script utilizando los comandos descritos en Comandos de Instalación o a través de otras herramientas de despliegue.

Un ejemplo de script batch, que instalará AnyDesk, registrará la clave de licencia y configurará una contraseña, podría verse así:

```
@echo off
AnyDesk.exe –install “C:\Instalar\AnyDesk\Aquí” –start-with-win –silent –create-shortcuts –create-desktop-icon
echo clave_licenciaABC | “C:\Instalar\AnyDesk\Aquí\AnyDesk.exe” –register-licence
echo contraseña123 | “C:\Instalar\AnyDesk\Aquí\AnyDesk.exe” –set-password
```

Desinstalación de AnyDesk

En caso de que AnyDesk ya no sea necesario en ciertas máquinas, puede desinstalarse a través del desinstalador del sistema operativo incorporado o, alternativamente, la interfaz de línea de comandos.

Esto puede hacerse utilizando el comando ***--remove*** o ***--uninstall*** como se menciona en Comandos de Instalación.

--uninstall iniciará el proceso de desinstalación del cliente AnyDesk. Al usar este comando, aparecerá un aviso GUI que guiará al usuario a través del proceso de desinstalación.


Aviso GUI para desinstalar AnyDesk

En caso de que la eliminación de AnyDesk deba ocurrir únicamente a través de un script o a través de un software de gestión, ***--remove*** es el parámetro correcto para usar.

Además, si se pretende una eliminación completamente silenciosa, agregar ***--silent*** evitará que aparezcan mensajes de error que puedan ocurrir durante el proceso de eliminación.

Un ejemplo de eliminación silenciosa sin entrada de usuario adicional sería:

anydesk.exe –silent –remove

--remove solo desinstalará la aplicación AnyDesk del sistema operativo Windows, pero no podrá eliminar ningún archivo remanente. Los archivos, como los que se encuentran en los siguientes directorios predeterminados, deben eliminarse manualmente o mediante un script.


C:\Program Files (x86)\AnyDesk
%appdata%\AnyDesk
%programdata%\AnyDesk

Conexión a través de la Interfaz de Línea de Comandos

Si se pretende implementar AnyDesk en un software ya existente, la conexión a través de la interfaz de línea de comandos utilizando los comandos y parámetros descritos en Comandos de Conexión puede ser una buena herramienta para lograrlo.

Modificar accesos directos de AnyDesk

Los parámetros encontrados en Comandos de Conexión pueden usarse para modificar los accesos directos que se han colocado en el escritorio a través de AnyDesk.



Esto se hace añadiendo un parámetro al campo “Destino” en “Propiedades” del acceso directo del escritorio. Por ejemplo:

“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” 123456789 –plain

