Configuración de Audio

TABLA DE CONTENIDO

Configurando transmisión de audio

Configurando salida de audio

Configuración de audio de Windows


AnyDesk habilita la Transmisión de Audio desde el dispositivo remoto al dispositivo local durante una sesión. Esto permite a los usuarios escuchar sonidos del sistema remoto como si estuvieran físicamente presentes.

Para abrir la configuración de audio:

1. Abra la aplicación AnyDesk en su dispositivo.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en

   y seleccione **Settings**.
3. En la ventana **Settings**, navegue a **Audio**.



AnyDesk audio settings showing transmission and output options for devices.

Durante una sesión activa, la transmisión de audio se puede habilitar o deshabilitar:


- **en Windows** - a través del menú **Permissions**
- **en macOS y Linux** - a través del **Menu** en la barra de herramientas de AnyDesk

---

Configurando transmisión de audio

> **Plataforma:** Windows

La configuración de **Audio Transmission** determina qué fuente de entrada de audio usa AnyDesk cuando se inicia una sesión. Por defecto, AnyDesk usa el dispositivo de audio estándar del sistema.




Audio transmission settings with options for device selection and output configuration.

Opción	**Descripción**
Disabled	No se transmite audio.
Default audio device	Envía audio desde el dispositivo de entrada predeterminado del sistema.
Audio output of this device	Transmite toda la salida de audio del sistema del dispositivo remoto.
Select audio device	Seleccione un dispositivo de entrada específico (ej., micrófono) para transmisión.

Configurando salida de audio

> **Plataforma:** Windows

La configuración de **Audio Output** define dónde se reproduce el audio en el dispositivo local al iniciar una sesión saliente. AnyDesk usa el dispositivo de salida predeterminado del sistema a menos que se configure lo contrario.




Audio output settings showing default device selection and options for audio playback.

Opción	**Descripción**
Disabled	No se reproduce sonido.
Default audio device	Reproduce a través del dispositivo de salida predeterminado de su sistema.
Select audio device	Seleccione un dispositivo de salida específico.
Exclusive audio playback	Seleccione la casilla para minimizar la latencia de audio usando exclusivamente audio de AnyDesk, otras fuentes de audio en su sistema serán silenciadas.

Configuración de audio de Windows


Si el audio no está funcionando correctamente, verifique la configuración de su sistema:

1. Vaya a **Settings > System > Sounds**.
2. En la página abierta, vaya a la sección **Advanced** y haga clic en **More sound settings**. 💡 *En versiones antiguas de Windows, haga clic en* ***Sound Control Panel.***



Settings menu showing sound options with highlighted 'More sound settings.

3. En la pestaña **Playback**, asegúrese de que su dispositivo de salida deseado esté configurado como **Default**.



Sound settings window showing default playback device and options for audio devices.

La selección de salida de audio en AnyDesk depende de estas configuraciones predeterminadas.

La capacidad de transmitir audio del dispositivo remoto al dispositivo local durante una sesión, permitiendo a los usuarios escuchar sonidos del sistema remoto.