Teclado y atajos (Hotkeys)

TABLA DE CONTENIDO

Modos de traducción del teclado
- Modo remoto (Remote)
- Modo local (Local)
- Modo automático (Auto)

Atajos de teclado

Teclas de acceso rápido (Hotkeys)

Atajos de ratón

AnyDesk ofrece traducción de la distribución del teclado para usuarios que trabajan en diferentes zonas lingüísticas. Esto garantiza que pueda escribir correctamente incluso cuando los dispositivos local y remoto utilicen distribuciones de teclado diferentes.

Modos de traducción del teclado

AnyDesk normalmente selecciona automáticamente el modo de teclado más adecuado. Sin embargo, en algunos casos, es posible que deba elegir el modo apropiado manualmente.

Modo remoto (Remote)

En el modo **Remote**, las pulsaciones de las teclas se asignan en función de la posición física de la tecla. Por ejemplo, al pulsar la tecla `Q` en un teclado QWERTY, se enviará una `A` a un teclado AZERTY.

> 💡 **NOTA**
>
> No se recomienda para tareas de oficina. Utilice este modo solo si el sistema remoto utiliza asignaciones de teclas personalizadas, como software basado en macros.

Modo local (Local)

En el modo **Local**, las pulsaciones del teclado se interpretan como si se utilizara la distribución del teclado local en el dispositivo remoto.

> 💡 **NOTA**
>
> Es posible que algunas aplicaciones, como los videojuegos, no funcionen correctamente con este modo debido a la dependencia de los códigos de escaneo (scan codes).

Modo automático (Auto)

Cuando se selecciona **Auto** en la barra de herramientas de AnyDesk:

- Si las distribuciones de teclado local y remota son iguales, AnyDesk utiliza el modo **Remote**.
- Si las distribuciones difieren, AnyDesk cambia al modo **Local**.

> 💡 **NOTA**
>
> Si experimenta problemas con la entrada de teclas en aplicaciones específicas, intente cambiar el modo manualmente.

Atajos de teclado

Al trabajar entre plataformas diferentes, los atajos deben coincidir con las convenciones del sistema remoto. Por ejemplo:

- **macOS**: Utilice `Cmd+C` para copiar.
- **Windows**: Utilice `Ctrl+V` para pegar.

Para más detalles, consulte Atajos multiplataforma.

Teclas de acceso rápido (Hotkeys)

> **Plataforma:** solo Windows

Las siguientes teclas de acceso rápido utilizan la combinación `Ctrl + Alt + Shift + [Tecla]` y están reservadas para las funciones de AnyDesk:

Atajo	Descripción
Flecha Izquierda/Derecha	Cambiar entre las pantallas remotas
1..9	Seleccionar pestaña por número
Enter	Activar/desactivar el modo de pantalla completa
S	Activar/desactivar la transmisión de sonido
I	Activar/desactivar el permiso de entrada
P	Guardar una captura de pantalla
F2	Modo de visualización: 1:1 (predeterminado)
F3	Modo de visualización: contraer (shrink)
F4	Modo de visualización: expandir (stretch)
Del	Enviar `Ctrl+Alt+Del` al dispositivo remoto
Espacio	Activar/desactivar el modo de captura de ratón (AnyDesk 8+)

Atajos de ratón

Para activar o desactivar el modo de pantalla completa, haga doble clic en la pestaña de una sesión activa.