# Teclado y Atajos en AnyDesk - Guia Completa

TABLA DE CONTENIDO

Modos de traduccion de teclado
- Modo remoto
- Modo local
- Modo automatico

Atajos de teclado

Teclas de acceso rapido (Hotkeys)

Atajos de raton

*Articulo elaborado por el equipo de investigaciones de ayuda.licencia.co.*

AnyDesk ofrece traduccion de distribucion de teclado para usuarios que trabajan entre diferentes zonas de idioma. Esto asegura que puedas escribir correctamente incluso cuando el dispositivo local y el remoto usan distribuciones de teclado diferentes.

## Modos de traduccion de teclado

AnyDesk normalmente selecciona el modo mas adecuado automaticamente. Sin embargo, en algunos casos puede que necesites elegir el modo apropiado manualmente.

### Modo remoto

En modo **Remote**, las pulsaciones de teclas se mapean segun la posicion fisica de la tecla. Por ejemplo, presionar `Q` en un teclado QWERTY enviara `A` a un teclado AZERTY.

**Nota:** No recomendado para tareas de oficina. Usalo solo si el sistema remoto usa mapeos de teclas personalizados, como software basado en macros.

### Modo local

En modo **Local**, las pulsaciones de teclas se interpretan como si la distribucion del teclado local se usara en el dispositivo remoto.

**Nota:** Algunas aplicaciones, como videojuegos, pueden no funcionar correctamente con este modo debido a la dependencia de scan codes.

### Modo automatico

Cuando **Auto** esta seleccionado en la barra de herramientas de AnyDesk:

- Si las distribuciones de teclado local y remoto son iguales, AnyDesk usa modo **Remote**.
- Si las distribuciones difieren, AnyDesk cambia a modo **Local**.

**Nota:** Si experimentas problemas con la entrada de teclas en aplicaciones especificas, prueba cambiar el modo manualmente.

## Atajos de teclado

Al trabajar entre diferentes plataformas, los atajos deben coincidir con las convenciones del sistema remoto. Por ejemplo:

- **macOS:** Usa `Cmd+C` para copiar.
- **Windows:** Usa `Ctrl+V` para pegar.

## Teclas de acceso rapido (Hotkeys)

**Plataforma:** Solo Windows

Las siguientes teclas de acceso rapido usan la combinacion `Ctrl + Alt + Shift + [Tecla]` y estan reservadas para funciones de AnyDesk:

| Tecla | Descripcion |
|---|---|
| **Flecha izq/der** | Cambiar entre pantallas remotas |
| **1..9** | Seleccionar pestana por numero |
| **Return** | Activar/desactivar pantalla completa |
| **S** | Activar/desactivar transmision de sonido |
| **I** | Activar/desactivar permiso de entrada |
| **P** | Guardar captura de pantalla |
| **F2** | Modo vista: 1:1 (predeterminado) |
| **F3** | Modo vista: reducir |
| **F4** | Modo vista: estirar |
| **Del** | Enviar Ctrl+Alt+Del al dispositivo remoto |
| **Space** | Cambiar modo de captura de raton (AnyDesk 8+) |

## Atajos de raton

Para activar el modo pantalla completa, haz doble clic en una pestana de sesion activa.

**Configura tu teclado y atajos en AnyDesk para trabajar de forma eficiente en sesiones remotas.**