Configurar perfiles de permisos

TABLA DE CONTENIDO

Configuración

Permisos

Predestinado en clientes personalizados

Los permisos indican qué acciones pueden realizar los usuarios que se conectan a su cliente AnyDesk, así como los derechos que poseen. Mediante los perfiles de permisos (Permission Profiles), puede configurar rápida y fácilmente varios conjuntos de permisos para diferentes situaciones.

Configuración

Mediante el menú desplegable, puede seleccionar el perfil de permisos que desea editar. Desde este menú, también puede crear nuevos perfiles personalizados y eliminar los perfiles personalizados creados anteriormente.

AnyDesk genera tres tipos populares de perfiles de permisos. Aunque estos perfiles son editables, no se pueden eliminar fuera del cliente personalizado en este momento.

- **Default (Predeterminado)**: los usuarios que se conectan a su cliente AnyDesk tienen todos los permisos excepto la capacidad de habilitar el Modo Privacidad y crear túneles TCP.
- **Screen Sharing (Compartir pantalla)**: los usuarios que se conectan utilizando este perfil solo pueden ver y supervisar su dispositivo, pero no tienen permisos para realizar ninguna otra acción.
- **Full Access (Acceso total)**: los usuarios que se conectan utilizando este perfil tienen el control total de su dispositivo. 🚨 *Por favor, valore todos los factores cuidadosamente antes de utilizar este perfil.*
- **Unattended Access (Acceso desatendido)**: este perfil contendrá los ajustes configurados en la sección previa de Acceso desatendido de los ajustes del cliente.

Permisos

En cada perfil se pueden configurar los siguientes permisos:

- **Enable Unattended Access (Habilitar acceso desatendido)**: esta opción le permitirá configurar una contraseña para este perfil. Los usuarios que se conecten a su dispositivo e introduzcan esta contraseña tendrán los permisos de este perfil y no requerirán que usted acepte manualmente su conexión. Encontrará una descripción más detallada de nuestra función de acceso desatendido y sus características relacionadas en Acceso desatendido.
- **Profile Enabled (Perfil habilitado)**: al desactivar esta opción, se ocultará y desactivará el perfil. No podrá seleccionar este perfil en la Ventana de aceptación y la contraseña de acceso desatendido configurada para este perfil quedará desactivada.
- **Other users are allowed to… (Otros usuarios tienen permiso para…)**: esta sección contiene los permisos habilitados y deshabilitados para este perfil. A continuación se muestra una lista de los permisos disponibles:
    - Escuchar la salida de sonido de mi ordenador.
    - Controlar el teclado y el ratón de mi ordenador.
    - Acceder al portapapeles de mi ordenador.
    - Acceder al portapapeles de mi ordenador para transferir archivos.
    - Bloquear el teclado y el ratón de mi ordenador.
    - Reiniciar mi ordenador.
    - Utilizar el Administrador de archivos.
    - Bloquear la cuenta al finalizar la sesión.
    - Solicitar información del sistema.
    - Imprimir mis documentos en su impresora (consulte Impresión remota).
    - Dibujar en la pantalla del ordenador (consulte Pizarra).
    - Crear túneles TCP (consulte Túnel TCP).
    - Habilitar el modo de privacidad (consulte Privacidad de pantalla).
    - Mostrar un puntero de ratón de color cuando el usuario que se conecta no tiene permiso para controlar mi dispositivo.


Predestinado en clientes personalizados

Puede preestablecer perfiles de permisos para clientes personalizados utilizando pares clave-valor (key-value pairs). Para más información, consulte este artículo.

💡 Ofrecemos un generador de pares clave-valor de perfiles de permisos para ayudar a nuestros clientes a generar los pares necesarios para su configuración deseada.

🚨 Tenga en cuenta que no puede establecer la contraseña para el perfil de acceso desatendido *utilizando pares clave-valor* en el generador de clientes personalizados ni en la directiva de grupo de Windows.

No obstante, puede establecer la contraseña de acceso desatendido *manualmente* en el generador de clientes personalizados. Para ello, vaya a **Security** > **Preset password**. Para más información, consulte este artículo.



En la directiva de grupo de Windows, recomendamos utilizar o crear un perfil diferente.